

HITO Link

リクルーティング

LINE 連携設定マニュアル

パーソルプロセス&テクノロジー株式会社

更新日：2023年3月23日

INDEX

INDEX	1
1. はじめに	2
◆LINE 連携でできること	2
◆LINE 連携の流れ	3
2. LINE 公式アカウントの準備	4
3. LINE 公式アカウント取得後の LINE 側の設定①	6
◆LINE Developers コンソールでプロバイダーを作成する	6
◆LINE ログインチャンネルの登録	9
◆Messaging API チャンネルの登録	12
◆LINE 公式アカウントの応答設定を変更する	16
◆LINE ログインと Messaging API を紐づける	18
4. LINE 公式アカウント取得後の LINE 側の設定②	19
◆LINE ログインチャンネルの登録	21
◆Messaging API チャンネルの登録	24
◆LINE 公式アカウントの応答設定を変更する	29
◆LINE ログインと Messaging API を紐づける	31
5. 【共通】HITO-link に LINE の設定を登録する	32

※本資料は秘密保持契約に基づき、内容の一部あるいは全部を無断で複写・複製・転載・加工すること、他の事業者及び団体へ提供することは禁じられております。製品の内容、仕様等は予告なく変更することがあります。

1. はじめに

本資料は、採用管理システム「HITO-Link リクルーティング」の LINE 連携設定マニュアルです。

HITO-Link と LINE の連携方法を本資料ではご案内いたします。

LINE の詳細な仕様・操作方法については、恐れ入りますが LINE 株式会社へお問合せいただけますようお願い申し上げます。

◆LINE 連携でできること

1. HITO-Link から応募者へメッセージを送ることができます

応募者が貴社 LINE 公式アカウントを友だち登録すると、HITO-Link から応募者へ LINE でメッセージ送信ができるようになります。

HITO Link 中途採用 ▶ メッセージ送信

メッセージID	
選考コース *	選考
送信日時	2022/05/23 18:00  ※空欄の場合は、即時送信されます。
送信対象 *	候補者指定 <input type="button" value="表示する"/> ターゲット 1人
送信方法 *	<input type="radio"/> メール <input checked="" type="radio"/> LINE ※LINEを選択した場合、直接コンタクトOFFの候補者・LINE連携なしの候補者には送信されません。
イベントID	<input type="text"/>
テンプレート選択 ※表示はメッセージテンプレートの表示順序順です。	<input type="text"/> ※テンプレートを選択した場合、タイトルと本文に自動入力されます。

2. 候補者一覧・学生一覧で LINE 連携済みの応募者を確認できます

応募者が LINE 連携済みか、候補者一覧・学生一覧で検索して確認ができます。

条件指定 お気に入り選択

候補者/選考情報を入力(候補者名 選考タイプ 選考ステップ イベント名等)

検索対象から除く 入社者 選会者 不合格者 辞退者

選考ステータス 選考コース 選考タイプ

面接ステータス 未承認/未確定 採用担当者

候補者ID 候補者名・カナ 応募経路

◎◎ 検索オプション

◎ 基本情報

選考エリア 都道府県 LINE

学校名 電話番号 携帯電話番号

最終学歴 年齢 歳以上 歳以下 性別 卒業生のみ表示

◎ 応募情報


◆LINE 連携の流れ

～ 応募者が LINE 公式アカウントを友だち登録 ～

- ①【採用担当】メールアドレス認証用の URL を HITO-Link から応募者へ送信
- ②【応募者】 URL から認証用のメールアドレスを入力後、LINE 連携 URL をアドレス宛へ自動送信
- ③【応募者】LINE 連携 URL から LINE へログイン
- ④【応募者】画面に同意後、LINE 公式アカウントを友だち追加

～ HITO-Link から LINE メッセージを送信 ～

- ⑤【採用担当】HITO-Link で応募者が LINE 連携済みか確認 ※候補者/学生一覧で、LINE 連携状況を検索できます
- ⑥【採用担当】LINE 連携済みの応募者へ HITO-Link から LINE メッセージを送信 ※個別送信/一括送信が可能です



2. LINE 公式アカウントの準備

●LINE 公式アカウントを持っていないお客様

以下 URL より LINE 公式アカウントを新規登録してください。

※既に公式アカウントを持っている方は次へ進んでください。

<https://www.linebiz.com/jp/signup/>

●LINE 公式アカウントを持っているお客様

以下の手順で、公式アカウントの利用状況の確認を行ってください。

※新規アカウントを作成した方は**対応不要**です。後述の「[LINE 公式アカウント取得後の LINE 側の設定 \(④\)](#)」へ進んでください。

▼LINE 公式アカウント利用状況の確認

- ① 以下 URL へアクセスし「LINE アカウントでログイン」を選択して LINE 公式アカウントにログインしてください。

(ビジネスアカウントの方はビジネスアカウントを選択してください)

<https://account.line.biz/login?redirectUri=https%3A%2F%2Fmanager.line.biz%2F>



- ② 今回利用したい公式アカウントをクリックします。



- ③ 「設定」をクリックします。



- ④ 「Messaging API」を選択します。



- ⑤ Messaging API のステータスを確認してください。

ステータスが「利用中」の場合：新しく公式アカウントを作る必要があるため「[LINE 公式アカウント取得後の LINE 側の設定 \(①\)](#)」を行ってください。

ステータスが「未利用」の場合：「[LINE 公式アカウント取得後の LINE 側の設定 \(②\)](#)」を行ってください。



3. LINE 公式アカウント取得後の LINE 側の設定①

新規でアカウント作成した場合、または

前頁の LINE 公式アカウントの利用状況の確認で Messaging API のステータスが「利用中」の場合に
こちらの設定を行ってください。

※Messaging API のステータスが「未利用」の場合は、「[LINE 公式アカウント取得後の LINE 側の設定②](#)」へ進んでください

◆LINE Developers コンソールでプロバイダーを作成する

① 以下 URL より LINE Developers コンソールにログインしてください。


<https://developers.line.biz/ja/>



② 「LINE アカウントでログイン」を選択します。ビジネスアカウントの方はビジネスアカウントを選択してください。




- ③ お持ちのアカウントまたは「LINE 公式アカウントの準備」で作成した LINE アカウントでログインします。



- ④ LINE Developers にログイン後、HITO-Link 用のプロバイダーを登録します。



プロバイダーとは、アプリを提供する組織のことです。企業名やご自身の所属組織などを入力してください。



- ⑤ プロバイダーが正常に作成されたことを確認します。



◆LINE ログインチャネルの登録

- ① 前頁「LINE Developers コンソールでプロバイダーを作成する」で作成したプロバイダーに LINE ログインチャネルを追加します。



- ② 必要情報を入力します。



チャンネルの種類： LINE ログイン

プロバイダー：「LINE Developers コンソールでプロバイダーを作成する」で作成したプロバイダー名を選択

地域：日本

会社・事業者の所在国・地域： ※法人の場合は会社の所在国・地域、個人の場合は店舗や居住地の所在国・地域を選択

チャンネルアイコン：任意

チャンネル名： ※任意の名称（20文字）を入力

チャンネルの説明： 任意でチャンネルの説明を入力

アプリタイプ：ウェブアプリ

メールアドレス： 担当者のメールアドレスを入力

プライバシーポリシーURL（任意）： 自社のプライバシーポリシーが記載されているページの URL を登録

サービス利用規約 URL（任意）： 自社のサービス利用規約が記載されているページの URL を登録

LINE 開発者契約：チェックを入れてください

- ③ 登録が完了すると、LINE ログイン用のチャンネルが作成されます。



- ④ 「LINE ログイン設定」タブを選択し、コールバック URL の「編集」ボタンをクリックします。



- ⑤ コールバック URL に以下の内容を入力して「更新」ボタンをクリックします。

`https://{貴社 HITO-Link 名}.hito-link.jp/entry/front/connection/line/line-linkComplete.asuka`



- ⑥ LINE ログインのチャンネルを「公開」にします。

※1 度公開すると、非公開へは戻せません。



- ⑦ LINE ログインの必要情報を取得します。

⑦-1 **チャンネル ID をコピーし保存してください。** 後述の「【共通】HITO-Link に LINE の設定を登録する」で使用します。




⑦-2 **チャンネルシークレットをコピーし保存してください。** 後述の「【共通】HITO-Link に LINE の設定を登録する」で使用します。



◆ Messaging API チャンネルの登録

- ① 「LINE Developers コンソールでプロバイダーを作成する」で作成したプロバイダーを選択し、「新規チャンネル作成」を選択します。



- ② 「Messaging API」チャンネルを選択します。



- ③ 「新規チャンネル作成画面」で必要情報を登録します。



チャネルの種類： Messaging API

プロバイダー：「LINE Developers コンソールでプロバイダーを作成する」で作成したプロバイダー名を選択

地域：日本

会社・事業者の所在国・地域： ※法人の場合は会社の所在国・地域、個人の場合は店舗や居住地の所在国・地域を選択

チャネルアイコン：任意

チャネル名： ※任意の名称（20 文字）を入力 **※チャネル名が公式アカウント名になります**

チャネルの説明： 任意でチャネルの説明を入力

大業種・小業種： 適切なものを選択してください

メールアドレス： 担当者のメールアドレスを入力

プライバシーポリシー URL（任意）： 自社のプライバシーポリシーが記載されているページの URL を登録

サービス利用規約 URL（任意）： 自社のサービス利用規約が記載されているページの URL を登録

LINE 公式アカウント利用規約： チェックを入れてください

LINE 公式アカウント API 利用規約： チェックを入れてください

④ 入力内容を確認し登録ボタンをクリックして、以下の確認画面で「OK」をクリックして進めます。

以下の内容でMessaging APIチャネルを作成しますか？

チャネル名： MessagingAPIチャネル
 公式アカウント名： MessagingAPIチャネル
 プロバイダー： HITO-Linkテスト

- 続行すると、上記のMessaging APIチャネルと同名の公式アカウントが作成されます。
- チャネルの作成後にチャネルのプロバイダーを変更することはできません。プロバイダーと公式アカウントの所有者が、同じ個人の開発者、会社、または組織であることを確認して下さい。
- LINEユーザー情報の取り扱いについては、[ユーザーデータポリシー](#) をご参照ください。

キャンセル
OK


⑤ Messaging API 用のチャネルが作成されます。



The screenshot shows the LINE Developers console interface. A notification at the top right states: 「デモテストチャンネル」チャネルが作成されました。 The main content area displays the channel details for 'デモテストチャンネル', including the channel name, ID (1657053135), and a channel icon. The 'Messaging API' status is indicated as active.

- ⑥ チャネル基本設定より公開鍵を登録します。

こちらに登録する情報は別途、LINE 連携オプションお申込み時に弊社担当よりお知らせします。



The screenshot shows the 'LINE Developers' console interface. The main content area is titled 'PROFILE'. It contains several fields: 'チャンネルシークレット' (Channel Secret), 'アサーション署名キー' (Assertion Signature Key), and 'あなたのユーザーID' (Your User ID). The 'アサーション署名キー' field is highlighted with a red box, and a button labeled '公開鍵を登録する' (Register Public Key) is positioned to its right. Below these fields is a 'チャンネルの削除' (Delete Channel) section with a '削除' (Delete) button. The left sidebar shows navigation options like 'Admin', 'HITO-Linkテスト', and 'message_test'.

- ⑦ 公開鍵の登録が成功すると、アサーション署名キーに値が表示されます。



This screenshot shows the same 'PROFILE' settings page as in the previous image, but after the public key registration is complete. The 'アサーション署名キー' (Assertion Signature Key) field is now highlighted with a red box and contains a long alphanumeric string. The '公開鍵を登録する' (Register Public Key) button is no longer visible, and a '削除' (Delete) button is now present to the right of the field. The rest of the interface remains the same.

⑧ Messaging API チャンネルの必要情報を取得します。

⑧-1 **チャンネル ID をコピーして保存してください。** 後述の「【共通】HITO-Link に LINE の設定を登録する」で使用します。



⑧-2 **チャンネルシークレット、アサーション署名キーをコピーして保存してください。**

後述の「【共通】HITO-Link に LINE の設定を登録する」で使用します。



◆LINE 公式アカウントの応答設定を変更する

- ① Messaging API チャンルの「Messaging API 設定」を選択します。



- ② Webhook URL の「編集」ボタンをクリックし以下の URL を入力します。

`https://{貴社 HITO-Link 名}.hito-link.jp/manage/back/connection/line/line-callback.asuka`



- ③ Webhook の利用を ON にします。



- ④ 画面下部の〔LINE 公式アカウント機能〕欄にある、応答メッセージの「編集」をクリックします。



- ⑤ LINE 公式アカウントの設定画面が開くので、LINE 上で候補者とチャットのやり取りを実施する場合は、チャットを有効にしてください。
 ※LINE 上のチャットでやり取りした内容は HITO-link には反映されません。



- ⑥ 応募者が友だち登録した際の自動応答メッセージの編集なども、こちらの画面で編集できます。（詳しくは LINE 側のヘルプをご確認ください）

◆LINE ログインと Messaging API を紐づける

- ① LINE ログインチャンネルで、「リンクされたボット」の「編集」ボタンをクリックします。



- ② 先ほど登録した Messaging API が選択できるため、選択し「更新」ボタンをクリックします。



- ③ 上記で LINE 側の設定は完了です。

>> [【共通】HITO-Link に LINE の設定を登録する](#) へ進み、HITO-Link 側の設定を行ってください。

4. LINE 公式アカウント取得後の LINE 側の設定②

LINE 公式アカウントの利用状況の確認で Messaging API のステータスが「未利用」の場合にこちらの設定を行ってください。

◆LINE Developers コンソールでプロバイダーを作成する

- ① 以下 URL より LINE Developers コンソールにログインしてください。

<https://developers.line.biz/ja/>



- ② 「LINE アカウントでログイン」を選択します。ビジネスアカウントの方は「ビジネスアカウントでログイン」を選択します。




- ③ お持ちの LINE 公式アカウントでログインします。



- ④ LINE Developers にログイン後、HITO-Link 用のプロバイダーを登録します。



プロバイダーとは、アプリを提供する組織のことで、企業名やご自身の所属組織などを入力してください。



- ⑤ プロバイダーが正常に作成されたことを確認します。



◆LINE ログインチャネルの登録

- ① 前頁「LINE Developers コンソールでプロバイダーを作成する」で作成したプロバイダーに LINE ログインチャネルを追加します。



- ② 必要情報を入力します。



チャンネルの種類： LINE ログイン

プロバイダー：「LINE Developers コンソールでプロバイダーを作成する。」で作成したプロバイダー名を選択

地域：日本

会社・事業者の所在国・地域： ※法人の場合は会社の所在国・地域を、個人の場合は店舗や居住地の所在国・地域を選択してください

チャンネルアイコン：任意

チャンネル名： ※任意の名称（20文字）を入力

チャンネルの説明： 任意でチャンネルの説明を入力

アプリタイプ：ウェブアプリ

メールアドレス： 担当者のメールアドレスを入力

プライバシーポリシーURL（任意）： 自社のプライバシーポリシーが記載されているページの URL を登録

サービス利用規約URL（任意）： 自社のサービス利用規約が記載されているページの URL を登録

LINE 開発者契約：チェックを入れてください。

- ③ 登録が完了すると、LINE ログイン用のチャンネルが作成されます。



- ④ 「LINE ログイン設定」タブを選択し、コールバック URL の「編集」ボタンをクリックします。



- ⑤ コールバック URL に以下の内容を入力して「更新」ボタンをクリックします。

`https://{貴社 HITO-Link 名}.hito-link.jp/entry/front/connection/line/line-linkComplete.asuka`



- ⑥ LINE ログインのチャンネルを「公開」にします。

※1度公開すると、非公開へは戻せません。



- ⑦ LINE ログインの必要情報を取得します。

⑦-1 **チャンネルIDをコピーし保存してください。** 後述の「【共通】HITO-LinkにLINEの設定を登録する」で使用します。



⑦-2 **チャンネルシークレットをコピーし保存してください。** 後述の「【共通】HITO-LinkにLINEの設定を登録する」で使用します。



◆ Messaging API チャンネルの登録

- ① 以下の URL にアクセスし、LINE 公式アカウントにログインしてください。

「LINE アカウントでログイン」を選択します。ビジネスアカウントの方は「ビジネスアカウントでログイン」を選択します。

<https://account.line.biz/login?redirectUri=https%3A%2F%2Fmanager.line.biz%2F>



- ② 今回利用したい公式アカウントをクリックします。



- ③ 「設定」をクリックします。



- ④ 「Messaging API」を選択します。



- ⑤ 「Messaging API を利用する」をクリックします。




- ⑥ 先ほど作成した「プロバイダー」を選択して、「同意する」をクリックします。



⑦ プライバシーポリシー・利用規約を登録します。(任意)



⑧ プロバイダー名・アカウント名（公式チャネル名）が間違っていないかを確認し、「OK」をクリックします。



⑨ 登録が完了すると、再度 Messaging API の画面に戻り、ステータスが「未利用」から「利用中」になります。画面下部の「その他の設定は LINE Developers から行えます。」をクリックします。



- ⑩ コンソールをクリックします。



- ⑪ 先ほど作成したプロバイダー名を選択し、登録した Messaging API チャンネルを選択します。



- ⑫ チャンネル基本設定より公開鍵を登録します。

こちらに登録する情報は別途、LINE 連携オプションお申込み時に弊社担当よりお知らせします。



- ⑬ 公開鍵の登録が成功すると、アサーション署名キーに値が表示されます。



- ⑭ Messaging API チャンルの必要情報を取得します。

⑭-1 **チャンネル ID をコピーして保存してください。** 後述の「【共通】HITO-Link に LINE の設定を登録する」で使用します。



⑭-2 **チャンネルシークレット、アサーション署名キーをコピーして保存してください。**

後述の「【共通】HITO-Link に LINE の設定を登録する」で使用します。



◆LINE 公式アカウントの応答設定を変更する

- ① Messaging API チャンルの「Messaging API 設定」を選択します。



- ② Webhook URL の「編集」ボタンをクリックし以下の URL を入力します。

`https://{貴社 HITO-Link 名}.hito-link.jp/manage/back/connection/line/line-callback.asuka`



- ③ Webhook の利用を ON にします。



- ④ 画面下部の〔LINE 公式アカウント機能〕欄にある、応答メッセージの「編集」をクリックします。



- ⑤ LINE 公式アカウントの設定画面が開くので、LINE 上で候補者とチャットのやり取りを実施する場合は、チャットを有効にしてください。
※LINE 上のチャットでやり取りした内容は HITO-link には反映されません。



- ⑥ 応募者が友だち登録した際の自動応答メッセージの編集なども、こちらの画面で編集できます。（詳しくは LINE 側のヘルプをご確認ください）

◆LINE ログインと Messaging API を紐づける

- ① LINE ログインチャンネルで、「リンクされたボット」の「編集」ボタンをクリックします。



- ② 先ほど登録した Messaging API が選択できるため、選択し「更新」ボタンをクリックします。



- ③ 上記で LINE 側の設定は完了です。

>> [【共通】HITO-Link に LINE の設定を登録する](#) へ進み、HITO-Link 側の設定を行ってください。

5. 【共通】HITO-link に LINE の設定を登録する

HITO-Link 設定画面で、LINE の連携設定を行います。

- ① HITO-Link にログインし、メインメニューの〔設定〕から「外部システム連携」をクリックします。



- ② LINE 側の設定の中で保存しておいた、以下の情報を入力し「上記の内容で登録」をクリックし登録完了です。

■ LINE ログインチャンネル設定

チャンネル ID : 「LINE ログインチャンネルの登録」時に保存した**チャンネル ID**を入力してください。


チャンネルシークレット : 「LINE ログインチャンネルの登録」時に保存した**チャンネルシークレット**を入力してください。

■ Messaging API チャンネル設定

kid : 「Messaging API チャンネルの登録」時に保存した**アサーション署名キー**を入力してください。

チャンネル ID : 「Messaging API チャンネルの登録」時に保存した**チャンネル ID**を入力してください。

チャンネルシークレット : 「Messaging API チャンネルの登録」時に保存した**チャンネルシークレット**を入力してください。



以上で LINE 連携設定は完了です。ご対応ありがとうございました。

マニュアルを参考に、応募者の友だち登録・メッセージ送信をご確認ください。

▶LINE 連携マニュアル：<https://www.hito-link.jp/ja/knowledge/manual-ca/p256>

<お問い合わせ>

HITO-Link の操作に関してご不明な点などございましたら、HITO-Link サポートデスクまでお問合せください。

LINE の詳細な仕様・操作方法については、恐れ入りますが LINE 株式会社へお問合せいただけますようお願い申し上げます。

■HITO-Link Web マニュアル <https://www.hito-link.jp/ja/knowledge>

■HITO-Link サポートデスク 受付時間 平日 10:00-18:00

tel: 03-4564-9567 e-mail: hito-link-support@persol.co.jp